

Инструкция по доступу к экземпляру и демонстрационному дистрибутиву

Наименование ПО: NafanyaClassifierAI — Классификатор строительных ресурсов

Версия: 1.0

Дата документа: 02.07.2026

1. Способы доступа к экземпляру ПО

Программное обеспечение доступно двумя способами:

Способ	URL / источник	Назначение
Работающий экземпляр	https://ainafanyacl.ru	Функциональная проверка, демонстрация, эксплуатация как веб-сервис
Демо-дистрибутив	https://disk.yandex.ru/d/dWMN0P91wXFgvQ	Установка и проверка развёртывания без публикации полной версии с моделями

Полная версия с обученными моделями предоставляется лицензиатам по договору (см. 08_Сведения о стоимости программного обеспечения.md).

2. Работающий экземпляр (основной)

URL: <https://ainafanyacl.ru>

На сайте доступны:

- веб-интерфейс классификатора (/);
- REST API (/api/classify , /health и др.);
- проверка работоспособности без скачивания дистрибутива.

Экспертиза функциональных характеристик может выполняться через данный URL.

3. Демонстрационный дистрибутив (без моделей)

3.1. Ссылка на скачивание

URL: <https://disk.yandex.ru/d/dWMN0P91wXFgvQ>

Файлы в каталоге:

- `res_cl-demo-1.0.tar.gz` — демонстрационный дистрибутив
- `INSTALL_DEMO.md` — инструкция по установке
- `SHA256SUMS.demo` — контрольная сумма архива

Файл: `res_cl-demo-1.0.tar.gz`

3.2. Состав архива

```
INSTALL_DEMO.md
res_cl_api/
embed_res_nom_api/
└─ model/.../README_МОДЕЛЬ.md  # инструкция по установке весов
embed_res_group_api/
└─ model/.../README_МОДЕЛЬ.md
```

3.3. Контрольная сумма

Параметр	Значение
Имя файла	<code>res_cl-demo-1.0.tar.gz</code>
Размер	~21 МБ
SHA-256	<code>60df433e52082e8ab484cea1a14b9116cba7946abb5901f827b9a39f424f2108</code>
Дата сборки	02.07.2026

4. Порядок скачивания демо-дистрибутива

1. Перейдите по ссылке <https://disk.yandex.ru/d/dWMN0P91wXFgvQ>.
2. Скачайте `res_cl-demo-1.0.tar.gz`.
3. Распакуйте и следуйте `INSTALL_DEMO.md` внутри архива.

5. Порядок установки (кратко)

Подробности — в `INSTALL_DEMO.md` и `02_Инструкция по установке.md`.

```
mkdir -p /opt/res_cl
tar -xzf res_cl-demo-1.0.tar.gz -C /opt/res_cl
cd /opt/res_cl
cat INSTALL_DEMO.md
```

Далее: Python 3.12, PostgreSQL + pgvector, `pip install -r requirements.txt`, настройка `.env`, запуск трёх сервисов.

Важно: без файлов `model.safetensors` классификация не работает локально. Для проверки функционала используйте <https://ainafanyacl.ru> или получите модели по лицензии.

6. Получение полной версии

Компонент	Как получить
Весы моделей m33, m34	snegirevnn@mail.ru , по лицензионному договору
Полная on-premise сборка	snegirevnn@mail.ru , по запросу
SaaS-доступ	https://ainafanyacl.ru